







- Đã xong
- Đang làm
- Chưa làm

Ghi chú trong quá trình phát triển dự án		
Nội dung	Thời gian	Ghi chú

Mục đích hệ thống

Theo dõi từ xa việc đeo/không đeo vòng xả tĩnh điện của người thao tác tại hiện trường

Yêu cầu hệ thống

Lấy được dữ liệu ra từ hộp giám sát vòng xả tĩnh điện, với 2 trạng thái: Đeo hoặc không đeo vòng xả

Có trang web để theo dõi vị trí gắn các hộp giám sát vòng xả tĩnh điện

Trang web phải hiển thị được trạng thái đeo/không đeo vòng xả tĩnh điện của người thao tác ở hiện trường, ứng với từng hộp giám sát

Hệ thống phải cho phép thêm mới, xóa các hộp giám sát

Dữ liệu giám sát phải được cập nhật tự động, theo thời gian thực

Hệ thống cảnh báo tự động khi phát hiện không đeo vòng xả trong ca làm việc, với thời gian ca làm được cho phép cài đặt

Mô tả tổng quát hệ thống

Mô tả phần cứng hệ thống


Nguyên lý hoạt động của hệ thống

File mô tả tổng quát của dự án được lưu tại: \\172.25.163.111\dp_technical\RnD\Wrist Strap Monitor System\Báo cáo tiến độ - Hệ thống giám sát ổ xả tĩnh điện.pptx


Báo cáo này tập trung vào phần hoàn thiện và chạy thử nghiệm của hệ thống giám sát vòng đeo xả tĩnh điện (giao diện dashboard)

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ – Landing page (IoT Hub)



Giao diện sáng – Tiếng Việt




Giao diện tối – Tiếng Việt

Mô tả tổng quát dashboard giám sát


Giao diện trang chủ – Landing page (IoT Hub)

Vai trò Landing page (IoT Hub):

- Đường dẫn tập trung đến các hệ thống giám sát (dashboard) khác
- Cấp quản lý nắm được có thể giám sát những gì liên quan tới hoạt động sản xuất



Giao diện sáng – Tiếng Anh



Giao diện tối – Tiếng Anh

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ – Landing page (IoT Hub)

Những hệ thống giám sát (dashboard) hiện có và trong tương lai:

Đã hoàn tất 1 phần hoặc toàn bộ, đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện



- Hệ thống giám sát vòng xả tĩnh điện (Wrist Strap Monitor System)

Đã được lên kế hoạch, sẽ sớm có phiên bản thử nghiệm



- Hệ thống giám sát máy AOI kiểm LED-FPC

Đã được lên kế hoạch, sẽ được tiến hành trong thời gian gần



- Hệ thống giám sát robot chở hàng tự động (AGV)




- Hệ thống giám sát máy quét RFID




- Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ - Wrist Strap Monitor System Dashboard




Giao diện sáng – Tiếng Việt




Giao diện tối – Tiếng Việt

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ - Wrist Strap Monitor System Dashboard



Giao diện sáng – Tiếng Anh




Giao diện tối – Tiếng Anh

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ - Home Page

Chú thích giao diện

Thanh menu



Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang chủ - Home Page

Tính năng trang chủ - Home Page

Thông tin & Gán thiết bị cho Ổ

Thông tin ô đã chọn: Hàng: 0, Cột: 1

Thiết bị hiện tại

Tên thiết bị: Wrist Strap Monitor 1

Khu vực lắp đặt: FLW

Địa chỉ MAC: 3C:8A:1F:A2:D3:40

Trạng thái sự kiện cuối: Lỗi đọc điện áp

Loại sự kiện cuối: Đọc cảm biến

Phiên bản Firmware: N/A

Tỉ lệ khi tạo: 1.0x

Ngày tạo: 16/06/2025

Ngày lắp đặt: 16/06/2025

Gán thiết bị hiện có

Hoặc tạo thiết bị mới

Wrist Strap Monitor 1

Đóng

Xóa Gán

Lưu gán

Cell Information & Device Assignment

Selected cell info: Row: 0, Column: 1

Current device

Device name: Wrist Strap Monitor 1

Installation area: FLW

MAC Address: 3C:8A:1F:A2:D3:40

Last event status: Voltage reading failed

Last event type: Sensor Reading

Firmware version: N/A

Scale at creation: 1.0x

Created at: 06/16/2025

Installed at: 06/16/2025

Assign existing device

Or create new device

Wrist Strap Monitor 1

Close

Remove Assignment

Save assignment

Thông tin & Gán thiết bị cho Ổ

Thông tin ô đã chọn: Hàng: 0, Cột: 6

Chưa có thiết bị nào được gán cho ô này.

Tạo thiết bị mới

Hoặc chọn thiết bị hiện có

Tên thiết bị mới *

Ví dụ: Device 123

Loại thiết bị *

Chọn một loại...

Khu vực lắp đặt *

Chọn khu vực...

Địa chỉ MAC

Ví dụ: AA:BB:CC:DD:EE:FF

Phiên bản Firmware

Ví dụ: 1.0.0

Đóng

Lưu gán

Cell Information & Device Assignment

Selected cell info: Row: 0, Column: 6

No device assigned to this cell.

Create new device

Or select existing device

New device name *

Example: Device 123

Device Type *

Select a type...

Installation area *

Select area...

MAC Address

Example: AA:BB:CC:DD:EE:FF

Firmware Version

Example: 1.0.0

Close

Save assignment

Xem thông tin thiết bị được gán cho từng ô trên layout

Tạo mới thiết bị được gán cho ô mong muốn trên layout

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang danh sách thiết bị - Device List Page

Chú thích giao diện

Thanh menu

Tính năng của trang:
- Theo dõi nhanh danh sách
và trạng thái thiết bị

SHARP

IoT Hub
Researched and developed by Sharp Manufacturing Viet Nam

Trang chủ

Danh sách thiết bị

Quản lý thiết bị

Kế hoạch & Thời gian sản xuất

Trực quan hóa dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Q

Loại theo tên...

Tất cả trạng thái

Tất cả khu vực

Wrist Strap Monit...
FLW

Wrist Strap Monit...
FLW

Ô với màu sắc hiển thị cùng tên thiết bị giám sát

v1.0 - Updated at 12/6/2025

Nút thao tác ngôn ngữ, giao diện sáng/tối

Về trang chủ IoT Hub

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giao diện: Tối

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang quản lý thiết bị - Device Management Page

Chú thích giao diện

Thanh menu

- Tính năng của trang:
- Quản lý chi tiết từng thiết bị, tạo, sửa, xóa thiết bị
 - Lấy danh sách toàn bộ thiết bị

SHARP

IoT Hub
Researched and developed by Sharp Manufacturing Viet Nam

Trang chủ

Danh sách thiết bị

Quản lý thiết bị

Kế hoạch & Thời gian sản xuất

Trực quan hóa dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Thêm mới

Xóa

Xuất Excel

Lọc theo khu vực

Lọc theo trạng thái

Lọc theo ngày

☐	Tên thiết bị ↕	Địa chỉ MAC	Khu vực lắp đặt ↕	Phiên bản Firmware ↕	Ngày lắp đặt ↕	Trang thái ↕	Dữ liệu gần nhất
☐	Wrist Strap Monitor 1	3C:8A:1F:A2:D3:40	FLW	N/A	16/6/2025	Lỗi đọc điện áp	
☐	Wrist Strap Monitor 2	3C:8A:1F:A2:BA:98	FLW	N/A	20/6/2025	Lỗi đọc điện áp	

Thông tin chi tiết từng thiết bị

Bộ lọc (theo trạng thái thiết bị, khi vực lắp đặt, tên thiết bị)

Tìm tên, MAC...

Nút thao tác (Thêm mới, xóa, xuất danh sách thiết bị)

Nút thao tác ngôn ngữ, giao diện sáng/tối

v1.0 - Updated at 12/6/2025

Về trang chủ IoT Hub

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giao diện: Tối

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang kế hoạch & thời gian sản xuất – Production Plan & Working Time Page

Chú thích giao diện

Thanh menu



SHARP

IoT Hub
Researched and developed by Sharp Manufacturing Viet Nam

Trang chủ

Danh sách thiết bị

Quản lý thiết bị

Kế hoạch & Thời gian sản xuất

Trực quan hóa dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Cài đặt thông báo - Thời gian làm việc

Cài đặt ca: Shift 1

Không thông báo từ: 01 : 01 AM PM đến 01 : 01 AM PM

Cài đặt ca: Shift 2

Không thông báo từ: 01 : 00 AM PM đến 05 : 00 AM PM

Cài đặt ca: Shift 3

Không thông báo từ: 06 : 00 AM PM đến 10 : 00 AM PM

Cài đặt thông báo - Kế hoạch sản xuất

Lưu cài đặt

v1.0 - Updated at 12/6/2025

Nút thao tác ngôn ngữ, giao diện sáng/tối

Về trang chủ IoT Hub

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giao diện: Tối

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang kế hoạch & thời gian sản xuất – Production Plan & Working Time Page

Tính năng trang kế hoạch & thời gian sản xuất – Production Plan & Working Time Page

Cài đặt thông báo - Thời gian làm việc

Cài đặt ca: Shift 1

Không thông báo từ: 01 : 01 AM PM đến 01 : 01 AM PM

Cài đặt ca: Shift 2

Không thông báo từ: 01 : 00 AM PM đến 05 : 00 AM PM

Cài đặt ca: Shift 3

Không thông báo từ: 06 : 00 AM PM đến 10 : 00 AM PM

Alert setting - Working time

Shift Setting: Shift 1

No alert from: 01 : 01 AM PM to 01 : 01 AM PM

Shift Setting: Shift 2

No alert from: 01 : 00 AM PM to 05 : 00 AM PM

Shift Setting: Shift 3

No alert from: 06 : 00 AM PM to 10 : 00 AM PM

Cài đặt tắt/bật thông báo vào giờ nghỉ cố định theo ca

Cài đặt thông báo - Kế hoạch sản xuất

Cài đặt ca: Plan 1

Ngày: 06/10/2025

Không thông báo từ: 01 : 00 AM PM đến 01 : 00 AM PM

Cài đặt ca: Plan 2

Ngày: 07/11/2025

Không thông báo từ: 02 : 15 AM PM đến 06 : 45 AM PM

Cài đặt ca: Plan 3

Ngày: mm/dd/yyyy

Cài đặt tắt/bật thông báo vào ngày sản xuất cụ thể

Alert setting - Production plan

Shift Setting: Plan 1

Date: 06/10/2025

No alert from: 01 : 00 AM PM to 01 : 00 AM PM

Shift Setting: Plan 2

Date: 07/11/2025

No alert from: 02 : 15 AM PM to 06 : 45 AM PM

Shift Setting: Plan 3

Date: mm/dd/yyyy

No alert from: 12 : 00 AM PM to 12 : 00 AM PM


Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang trực quan hóa dữ liệu – Data Visualization Page

Chú thích giao diện

Thanh menu

- Tính năng của trang:
- Trực quan hóa dữ liệu lịch sử bằng biểu đồ
 - Cập quản lý có thể nhanh chóng hiểu được tình hình hệ thống



Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Giao diện trang phân tích dữ liệu – Data Analysis Page

Chú thích giao diện

Thanh menu

Tính năng của trang:
- Liệt kê toàn bộ lịch sử thông báo của từng thiết bị theo thời gian thực, bao gồm tất cả các thông số

SHARP

Xem lịch sử thông báo của thiết bị theo khoảng thời gian cụ thể

Lọc theo khu vực, tiêu chí khác

IoT Hub
Researched and developed by Sharp Manufacturing Viet Nam

Trang chủ

Danh sách thiết bị

Quản lý thiết bị

Kế hoạch & Thời gian sản xuất

Trực quan hóa dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Ngày & giờ bắt đầu

06/15/2025 12:00 AM

Ngày & giờ kết thúc

06/21/2025 11:59 PM

Hôm nay

Hôm qua

7 ngày qua

30 ngày qua

Tất cả thời gian

Tất cả loại sự kiện

Tất cả trạng thái

Tìm kiếm...

Thời gian	Tên thiết bị	Địa chỉ MAC thiết bị	Khu vực	Loại sự kiện	Trạng thái	Dữ liệu gốc
21/06/2025-23:57:49	Device 49	00:00:00:00:00:31	CG	Alert	Nghiêm trọng	
21/06/2025-23:53:46	Device 3	00:00:00:00:00:03	Packaging	Sensor Reading	Thông tin	
21/06/2025-23:51:15	Device 35	00:00:00:00:00:23	D Inspection	System	Thông tin	
21/06/2025-23:51:03	Device 29	00:00:00:00:00:1D	D Inspection	Alert	Cảnh báo	
21/06/2025-23:38:58	Device 44	00:00:00:00:00:2C	Packaging	Alert	Nghiêm trọng	
21/06/2025-23:35:21	Device 43	00:00:00:00:00:2B	Testing Y	Sensor Reading	Thông tin	
21/06/2025-23:28:06	Device 16	00:00:00:00:00:10	Packaging	Sensor Reading	Thông tin	

< 1 2 3 ... 172 >

1 / 172

Làm mới dữ liệu

Xuất ra excel

v1.0 - Updated at 12/6/2025

Nút thao tác ngôn ngữ, giao diện sáng/tối

Về trang chủ IoT Hub

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giao diện: Tối

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Sử dụng hệ thống




- Sử dụng WiFi smv-staff để truy cập được tới hệ thống
- Địa chỉ truy cập: <https://172.16.9.183:3000/>
- Tài khoản mặc định để truy cập: Email: wrist.strap.operator@vn.sharp-world.com, mã dự phòng: autumn-rain-620

Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Sử dụng hệ thống – Video thực tế (Trình chiếu slide để xem)

Video được lưu tại: <https://drive.google.com/file/d/1Gs870uiW9dbneQ2CR5U4FgwXlYd73y4z/view?usp=sharing>



Mô tả tổng quát dashboard giám sát

Sử dụng hệ thống – Video thực tế (Trình chiếu slide để xem)

Video được lưu tại: https://drive.google.com/file/d/1JIYu-Gcy1WZD5CZjC2hwY6MBPurnjt_i/view?usp=sharing

20250621_164702.mp4 - VLC media player
Media Playback Audio Video Subtitle Tools View Help

